



Full-HD-Trickfilm mit Windows Live Movie Maker

Für HD 720 reichen 1280 x 720 Pixel Fotogrösse. Für Full-HD-Videos müssen mindestens 1920 x 1080 Pixel grosse Bilder aufgenommen werden. Es empfiehlt sich, nicht viel grössere Fotos zu machen, da sich die Datenmenge auf die Verarbeitungszeiten auswirkt. Empfohlen sind mindestens 10, optimal 12 Fotos pro Sekunde Film. Die Fotos werden alle im gleichen Ordner in der richtigen Reihenfolge gespeichert. Bilder nach Projektbeginn nicht mehr in andere Ordner verschieben oder umbenennen!


1. Windows Live Movie Maker öffnen. Es wird automatisch ein neues Projekt angelegt. Es empfiehlt sich, das Projekt gleich zu speichern, am besten im gleichen Ordner wie die Fotos.




2. Seitenverhältnis einstellen unter **Projekt**.




3. **Videos und Fotos hinzufügen** unter **Startseite**, gewünschte Fotos auf der Festplatte auswählen, **Öffnen**.




- Nach dem Hinzufügen sind automatisch alle Bilder markiert. Unter **Videotools** auf **Bearbeiten** gehen. Anzeigzeit pro Bild unter **Dauer** wählen. Für 10 Bilder pro Sekunde **0.10** eingeben, für ca. 12 Bilder pro Sekunde **0.08** eingeben.




- Die Wirkung kann nun durch Abspielen des Videos kontrolliert werden. Eventuell **Dauer** anpassen, damit ändert sich die Geschwindigkeit des Films, aber auch der Fluss der Bewegungen. Es können verschiedene Zeiten für Teile des Films verwendet werden.




- Nach Wunsch Titel und Abspann hinzufügen.



7. **Musik hinzufügen.** Unter **Musiktools – Optionen** gewünschte Einstellungen machen. Es kann nur eine Tonspur eingefügt werden. Anstelle von Musik kann man auch eine selber aufgenommene Tonspur mit Geräuschen verwenden (**Audiokommentar aufzeichnen**). Auch hier sind weitere Werkzeuge in den Optionen zu finden.
Eine Musik- und eine Audiokommentarspur können parallel gesetzt werden.



8. Wechseln zu **Startseite**, dann auf den oberen Teil der Schaltfläche **Film speichern**. Sofern die Ausgangsfotos gross genug sind, wird automatisch im HD-Format gespeichert. Wenn man das Ausgabeformat selber wählen möchte, einfach auf den unteren Teil der Schaltfläche klicken.



9. Speicherort auf der Festplatte wählen. Der Film wird jetzt gerendert (berechnet). Dies kann einige Minuten dauern.
10. Beim Schliessen des Programms kann nochmals die Projektdatei gespeichert werden.
Fertig!